

FRONTIER21におけるソリマチ製品の運用について(バージョンアップ)

◆給料王18へバージョンアップする場合、以下の手順でご利用ください。

(サンプル) 共有フォルダ名:0032 目黒電機 ファイル名:目黒電機株式会社

あらかじめ、デスクトップに[F21データ](名称任意)というフォルダを作成しておいてください。

■会計事務所内での【F21】設定手順

①給料王18をインストールします。



②[給料王18]インストールCD-ROM内に格納されている[フロンティア21対応ツール]で設定を行います。

・CD-ROMがDドライブの場合 D:¥Maintenance¥F21¥[F21Tool]をダブルクリックで設定します。



注意

[windows8/8.1/10]の場合は[F21Tool]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックで設定します。




■旧製品(給料王17)からのデータコンバート手順


①デスクトップのFRONTIER21 V2のショートカットをダブルクリックして起動、ログインします。




②フォルダ名[0032 目黒電機]を選択します(①)。
[ファイル一覧]に表示される【目黒電機株式会社】を選択し、
[DL]ボタンをクリックします(②)。




③[名前を付けて保存]画面が表示されたら[F21データ]フォルダを選択し、[保存]ボタンをクリックします。



④ファイルのダウンロードが完了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。







⑤ダウンロードが完了したら、終了ボタンをクリックします。



- ⑥[スタートボタン]-[ソリマチアプリケーション]-[給料王18]を起動します。
[ファイル]-[データインポート]をクリックします。



- ⑦[データインポート]画面が表示されたら、[データコンバート]タブを選択、[参照]をクリックします。[インポート元ファイルの指定]画面でファイルの場所から[コンバート]を選択し、【目黒電機株式会社】をダブルクリックします。メッセージに従って、インポートを行います。




■F21対応データ作成手順


①[ファイル]-[データエクスポート]をクリックします。




②[データエクスポート]画面の出力先[参照]をクリックします。[出力先ファイルの指定]画面の保存場所[F21データ]選択し、[保存]をクリックします。



③[出力先]が[F21データ]、ファイル名が【目黒電機株式会社.spa18】になっていることを確認し、[OK]をクリックします。メッセージに従って、エクスポートを行います。エクスポートが完了したら、右上の[×]で給料王を終了します。







④デスクトップのFRONTIER21 V2のショートカットをダブルクリックして起動して、ログインします。




⑤フォルダ名[0032 目黒電機]を選択します(①)。
デスクトップの[F21データ]フォルダを開き、【目黒電機株式会社.spa18】を
FRONTIER21のファイル一覧上にドラッグ & ドロップします (②)。




Point !

ドラッグ & ドロップでデータ追加する際、複数ファイルの選択が可能です。

⑥以下の[データ追加]画面が表示されましたら、選択したフォルダ名と追加するデータ名が正しいことを確認し①、[はい]をクリックします②。




⑦[ファイル一覧]にデータが追加されたことを確認します。




※コンバート前のデータを削除する場合P7の手順で操作します。

- ⑧フォルダ名[0032 目黒電機]を選択します(①)。
コンバート前のデータを選択します(②)、[削除]をクリックします(③)。



- ⑨確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。削除が完了したら、[終了]をクリックします。



- ⑩デスクトップに作成した[F21データ]フォルダの中のデータは作業終了後に削除します。

